

# 電子化DVD／CD作成支援ツール インストール手順書

第 1.3 版

株式会社 日立製作所

Copyright 2021 Hitachi,Ltd.,All Rights Reserved.

## 目次


1. 電子化DVD／CD作成支援ツールについて .....	3
2. インストール手順.....	4
3. ショートカット作成 .....	9
4. 関連ライブラリのインストール .....	10
5. 複数バージョンのインストール .....	15
6. 最新バージョンへのアップデート .....	18

## 1. 電子化DVD／CD作成支援ツールについて

本ツールは、大阪広域水道企業団に完成図書および補修報告書を納入する業者が電子化するための支援ツールのインストールについて操作を説明致します。

## 2. インストール手順

(1)大阪広域水道企業団から提供された電子化DVD／CD作成支援ツールのインストーラをマウスでダブルクリックしてください。




\*インストールする環境として、管理者ユーザ (Administrator) でインストールしてください。

(2)しばらくすると以下画面が表示されます。＜次へ＞ボタンをクリックします。




- (3)使用許諾契約書に同意する場合は、「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、  
<次へ>ボタンをクリックします。

チェックするためには使用許諾契約書内容を全て読む必要が有ります。




- (4)インストール先のフォルダを指定し、<次へ>ボタンをクリックします。



\*通常はインストール先を変更する必要は有りません。  
変更する場合は<変更>ボタンをクリックしインストール先を選択するかテキストボックス内に直接入力してください。

(5)インストール設定に問題がなければ、<インストール>ボタンをクリックします。




(6)<完了>ボタンをクリックします。




(7)インストールフォルダに対して、Windows ログインユーザの権限を付与します。


(4)で指定したインストールフォルダを右クリックし、"プロパティ"を指定してください。




(8)"HozenPartner のプロパティ"が表示されます。"セキュリティ"タブを指定してください。




(9)アクセス許可の設定をするため、"編集"ボタンを押下してください。



(10)"グループ名またはユーザ名"から"Users"を指定(①)し、"Users のアクセス許可"のフルコントロールにチェック(②)を入れ、"適用"ボタンを押下(③)してください。その後、"OK"ボタンを押下(④)してください。



(11)"グループ名またはユーザ名"から"Users"を指定(①)し、"Users のアクセス許可"のフルコントロールにチェックが入っていることを確認(②)し、"OK"ボタンを押下(③)してください。



以上でインストールは完了です。



### 3. ショートカット作成

エクスプローラでインストール先を選択してください。

通常は、「C:\Program Files (x86)\HozenPartner\HozenPartner」となります。

インストール先にアイコン「電子DVD／CD作成支援ツール」をデスクトップへコピーしてください。




## 4. 関連ライブラリのインストール

電子化 DVD/CD 作成支援ツールの動作させるためのライブラリのインストール手順を記載します。


### (1) .NET Framework のインストール

1. 「C:\Program Files (x86)\HozenPartner\HozenPartner\lib」のフォルダを開いてください。



※上記は「C:\Program Files (x86)」にインストールした例になります。

2. 「dotNetFx45\_Full\_setup」をダブルクリックしてください。




3. 「Microsoft .NET Framework 4.5」画面が表示されますので、ウィザードに沿ってインストールを実施してください。
- ※ただし、下記の通り、「インストールは行われません。理由については、以下を参照してください。」との表示が出る場合は、インストールの必要はないため、<閉じる>ボタンを押し、終了してください。




## (2) SQL Server Compact のインストール

1. 「C:\Program Files (x86)\HozenPartner\HozenPartner\lib」のフォルダを開いてください。




※上記は「C:\Program Files (x86)」にインストールした例になります。

2. お使いの PC が 64 ビットの場合、「SSCERuntime\_x64-JPN」を、  
32 ビットの場合、「SSCERuntime\_x86-JPN」をダブルクリックしてください。



- ※64 ビット PC に 32 ビット版、また、32 ビット PC に 64 ビット版をインストールしようとした場合、下記のメッセージが表示されます。どちらかわからない場合は、「SSCERuntime\_x64-JPN」をダブルクリックしてください。



3. 「Microsoft SQL Server Compact セットアップへようこそ」画面が表示されますので、<次へ>をクリックしてください。




4. 「使用許諾契約書」画面が表示されますので、「同意する」を指定し、<次へ>をクリックしてください。



5. 「プログラム インストールの準備完了」画面が表示されますので、<インストール>をクリックしてください。



6. 数秒から十数秒お待ちいただくと、「Microsoft SQL Server Compact 4.0 JPN セットアップの完了」画面が表示されますので、<完了>をクリックし、終了してください。



以上で関連ライブラリのインストールは完了です。

## 5. 複数バージョンのインストール

複数バージョンのツールを1つのPCにインストールする場合は、以下の手順でインストールしてください。

### (1) 1つめのバージョンをインストールする

『2. インストール手順』に従ってインストールします。

以降、通常のインストール先である「C:\Program Files (x86)\HozenPartner\HozenPartner」にインストールしたものとして説明します。

### (2) プログラムフォルダをコピーする

プログラムが格納されている「C:\Program Files (x86)\HozenPartner」をコピーします。

コピー先の名称は任意ですが「C:\Program Files (x86)\HozenPartner-V1-1」(V1-1: Versionを示す。)のようにしてください。

※名称の変更ではなくコピーしてください。

※アプリケーション起動中はコピーに失敗します。アプリケーションを終了してください。


### (3) ショートカットを作成する

「C:\Program Files (x86)\HozenPartner-V1-1\HozenPartner\電子化DVD/CD作成支援ツール」をデスクトップにコピーします。

コピーしたショートカットの名称を変更します。名称は任意ですが「電子化DVD/CD作成支援ツール-V1-1」(V1-1: Versionを示す。)のようにしてください。


コピーしたショートカットを選択してマウス右ボタンを押してサブメニューから「プロパティ」を開きます。

「リンク先」と「作業フォルダ」をコピー先にあわせて変更します。



(4)アプリケーションをアンインストールする

大阪広域水道企業団から提供された電子化DVD／CD作成支援ツールのインストーラをマウスでダブルクリックしてください。




※Windows コントロールパネルの「プログラムと機能」から「電子化DVD／CD作成支援ツール」を選択してアンインストールを選択しても構いません。

※コピーしたアプリケーションは削除されません。

(5)しばらくすると以下画面が表示されます。＜次へ＞ボタンをクリックします。




(6)インストールの変更、修復、または削除の画面で＜削除＞ボタンをクリックします。






(7)電子化 DVD/CD 作成支援ツールの削除準備完了の画面で<削除>ボタンをクリックします。



(8)アンインストール完了の画面で<完了>ボタンをクリックします。



アンインストールは以上で完了です。

(9)2 つめのバージョンをインストールする

『2. インストール手順』に従ってインストールします。

(10)ショートカットを作成する

『3. ショートカット作成』に従ってショートカットを作成します。

以上で複数バージョンのインストールは完了です。


※異なるバージョンの同時起動はできません。アプリケーションを終了してから別バージョンを起動してください。

## 6. 最新バージョンへのアップデート

最新バージョンへのアップデート手順を記載します。

### (1) アプリケーションをアンインストールする

大阪広域水道企業団から提供された電子化DVD/CD作成支援ツールのインストーラをマウスでダブルクリックしてください。




※Windows コントロールパネルの「プログラムと機能」から「電子化DVD/CD作成支援ツール」を選択してアンインストールを選択しても構いません。


### (2) しばらくすると以下画面が表示されます。＜次へ＞ボタンをクリックします。




### (3) インストールの変更、修復、または削除の画面で＜削除＞ボタンをクリックします。



(4)電子化 DVD/CD 作成支援ツールの削除準備完了の画面で<削除>ボタンをクリックします。



(5)アンインストール完了の画面で<完了>ボタンをクリックします。



(6)最新バージョンをインストールする

『2. インストール手順』に従ってインストールします。

以上で最新バージョンへのアップデートは完了です。